



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Workforce Management Web for Supervisors (Classic) Help

[AVE: Ereignisverteilung auswählen](#)

AVE: Ereignisverteilung auswählen

Mit dem Fenster "Ereignisverteilung auswählen" im Assistenten für Volumenerstellung (AVE) können Sie die Verteilungsmethode der in einem Prognosevolumen-Szenario ausgewählten Überlagerung anzeigen und optional ändern.

Tipp

Der Funktionsumfang dieser Seite entspricht der **Registerkarte "Verteilung" der Seite "Überlagerungen"**, wenn **Immer die eingegebene Verteilung verwenden** auf der Registerkarte **Eigenschaften** dieser Seite aktiviert wurde.

Diagramm—Zeigt dieselben Informationen wie das Raster darunter an, jedoch in einem grafischen Format.

Raster—Zeigt die Verteilung der Überlagerung an und ermöglicht das Bearbeiten der Verteilung in den folgenden Spalten:

- **Tägliche oder stündliche Auswirkung**—In jeder Zeile wird ein Zeitabstand angezeigt, während dessen die Überlagerung wirksam ist. Der tatsächliche Takt (Tag oder Stunde) wird unter Laufzeit konfiguriert.
- **Verteilungswert**—Zeigt den Verteilungswert für jeden Zeitabstand an. Der Standardwert in jeder Zelle ist 0.
 - Wenn die ausgewählte Überlagerung den Typ "Auswirkung" hat, können Sie Werte von -100 bis 9999 in das Raster eingeben.
 - Wenn die ausgewählte Überlagerung den Typ "Neuverteilung" hat, können Sie Werte von 0 bis 100 in das Raster eingeben.

Wichtig

Wenn die Summe aller Werte im Raster nicht gleich 100 ist, wird eine Warnung angezeigt, und es ist dann nicht möglich, Ihre Änderungen an der Überlagerung zu speichern.